

ابزارها

- افزودن متن
- افزودن شماره
- افزودن بارکد
- افزودن پس زمینه
- افزودن پاراگراف
- افزودن عکس
- افزودن شکل
- افزودن جدول
- افزودن خط
- QR بارکد دو بعدی
- بارکد دیتاماتریکس
- اتصال به دیتابیس
- رکورددهای دیتابیس
- تنظیمات قالب
- تنظیمات چاپ لیبل
- راهنما
- خروج

www.fardinkh.com

با سلام و تشکر از انتخاب شما
 نرم افزار بسیار جدید و بی نظیر چاپ ابزار سوپر طلایی فاسافتکو را ملاحظه می فرمایید. در این دمو به بررسی و آموزش برخی از قابلیت های نرم افزار می پردازیم.
 با کمک این نرم افزار تمام امورات چاپی طرामी و چاپ و تایپ تکراری بسیار ساده شده است. شما به راحتی میتوانید انواع لیبل و برچسب به همراه متن ، عکس و بارکد طرामी نموده و نرم افزار آنها را به طور خودکار برای شما در صفحه کاغذ میپیند و میتوانید توسط هر گونه چاپگر معمولی رنگی و لیزری و متی چاپگر مخصوص لیبل و بارکد ، آنها را چاپ نمایید. امکان افزودن شماره سریال اتوماتیک ، بارکد سریالی ، متن متغییر ، عکس متغییر در هر گهای طرح و با هر زاویه عمودی و یا افقی و متی معکوس وجود دارد.
 منظور از اطلاعات متغییر یعنی هر قطعه لیبل طرामी شده دارای متن ، بارکد ، شماره سریال و یا عکس متفاوت با دیگری باشد. امکان چاپ اطلاعات از هر نوع دیتابیس مانند اکسل و اکسس و متی لیست متلی در نرم افزار وجود دارد. توسط نرم افزار میتوانید انواع قبض ، فاکتور ، کارت شناسایی ، کارت ویزیت ، برچسب اموا و لیبل بارکد کالا طرामी و خودتان چاپ نمایید. انواع اشکال کاربردی مانند نمادهای تجاری در نرم افزار موجود است. نرم افزار کلیه فرمت های عکس بهانی و متی پروژه های فتوشاپ را ساپورت می نماید و میتوانید هر گونه طرح گرافیکی خود را به نرم افزار منتقل نمایید. سیستم تولید بارکد نرم افزار بسیار قدرتمند بوده و ده ها مدل بارکد مختلف میله ای و متی دو بعدی و دیتا ماتریکس قابل تولید توسط نرم افزار میباشد. امکان افزودن انواع پس زمینه ، قاب و خزیم در نرم افزار موجود است. سیستم کات کپی و پیست و سیستم آندو و ریدو از قابلیت های خوب طرामी نرم افزار میباشد. امکان چاپ شماره سریال فاکتور و یا هر سندی که نیاز به شماره گذاری داشته باشد به صورت خودکار فراهم میباشد. محیط طرामी (یبا) ، با قابلیت بزرگنمایی و سیستم تراز خودکار متن و خط کش با نشانگر های قابل تنظیم ، کاربر را قادر میسازد که به سادگی تمام کارهای گرافیکی و چاپ خود را در مدت کوتاهی انجام دهد.
 این نرم افزار حاصل سالها تجربه در زمینه طرामी نرم افزارهای تخصصی چاپ میباشد.
 در صورت هر گونه پرسش یا نظر میتوانید مستقیما با برنامه نویس این نرم افزار آقای مهندس مسروی پور تماس حاصل فرمایید.
 تلفن : همراه ۰۹۳۴۰۹۵۵۵۱۸ دفتر تهران : ۸۸۴۵۷۱۲۹

چاپ ابزار سوپر طلایی فارسی فاسافتکو
 انجام راحت و بی دردسر ده کار مختلف که
 هر کدام نیاز به نرم افزار خاص دارد به
 صورت یکجا و راحت
 ۱- شماره (ن اتوماتیک فاکتور و اسناد
 ۲- طرामी و چاپ انواع لیبل فارسی
 ۳- سلامت و چاپ انواع لیبل و بارکد کالا
 ۴- چاپ اطلاعات از اکسل و اکسس و ..
 ۵- طرामी و چاپ فاکتور و فرم و قبض
 ۶- سلامت و چاپ کارت شناسایی گروهی
 ۷- فرم ساز
 ۸- نرم افزار بارکد دو بعدی فارسی
 Farsi qrcode
 ۹- هر گونه کار چاپی با اطلاعات متغییر
 ۱۰- نرم افزار طرामी کارت ویزیت و طرामी
 گرافیک

ابزارها

- افزودن متن
- افزودن شماره
- افزودن بارکد
- افزودن پس زمینه
- افزودن پاراگراف
- افزودن عکس
- افزودن شکل
- افزودن جدول
- افزودن خط
- QR بارکد دو بعدی
- بارکد دیتاماتریکس
- اتصال به دیتابیس
- رکورد های دیتابیس
- تنظیمات قالب
- تنظیمات چاپ لیبل
- راهنما
- خروج

www.fardinkh.com

تنظیمات لیبل

اندازه لیبل: My Label

اندازه لیبل: پهنا 60.00 ارتفاع 35.00

فاصله ها: فاصله بین ستون 4.00 فاصله بین سطر 4.00

چاپ حاشیه: چاپ 5.00 بالا 10.00

چیدن لیبل: سطر 7 ستون 3

کاغذ: پهنا 210.00 ارتفاع 297.00 نام A4 عمودی

نوع لیبل: مستطیل دایره

انحنای داخل 0.00

۲- اندازه لیبل مورد نیاز را وارد نمایید. پهنا و ارتفاع برحسب میلیمتر

پس از اجرای نرم افزار ایتدار روی دکمه تنظیمات قالب کلیک نمایید تا پنجره تنظیمات قالب باز شود.

۱- حال اندازه کاغذ و حالت افقی یا عمودی آنرا انتخاب نمایید. portrate landscape

۲- نوع شکل لیبل را انتخاب نمایید. دایره یا مستطیل

۴- تعداد سطر و ستونی که میخواهید لیبل ها در کاغذ انتخاب شده چیده شوند را وارد نمایید.

۶- در این قسمت فاصله میان لیبل های چیده شده را به صورت فاصله بین سطر ها و بین ستونها مشخص نمایید. اگر کاغذ لیبل شما به صورت تیغ خورده و آماده است تنظیم این گزینه باعث چاپ دقیق روی لیبل فوق میشود.

۵- در اینجا میتوانید حاشیه از چپ و از بالای کاغذ را برای لیبل ها مشخص نمایید. اگر کاغذ لیبل از نوع تیغ خورده و آماده باشد میتوان با این تنظیمات دقیقا روی لیبل ها چاپ نمود.

۷- در پایان تنظیمات انجام شده و با کلیک روی این قسمت پنجره تنظیمات را ببندید

The screenshot shows the main workspace of the software with several callout boxes pointing to different toolbars and features:

- نوار ابزار بالا** (Top toolbar): Points to the top menu bar containing File, Edit, View, Layout, Tools, Windows, and Help.
- نوار ابزارها** (Toolbars): Points to the vertical toolbar on the left side of the workspace.
- طرح** (Design): Points to the central workspace area.
- نوار ابزار ویژه** (Special toolbar): Points to a specific toolbar within the left sidebar.
- نوار ابزار پایین** (Bottom toolbar): Points to the bottom toolbar containing various printing and layout options.
- نوار راهنما** (Guide bar): Points to the bottom status bar area.
- جدول تنظیمات** (Settings table): Points to the bottom status bar area.
- تنظیم رنگ پیش فرض** (Default color settings): Points to the top right corner where font color and size are set.

نوار ابزار بالا

با استفاده از منوی کشویی فوق می‌توانید چاپگر مورد استفاده در نرم افزار را مشخص نمایید

با این گزینه می‌توانید فونت و اندازه و رنگ پیش فرض نرم افزار را مشخص نمایید. تا وقتی در ابتدا متنی به طرح خود اضافه مینمایید با این فونت و رنگ روی طرح قرار گیرد و نیازی به تنظیم مجدد فونت آن نباشد.

تنظیم رنگ پیش فرض

نوار ابزارها

طرح

در این قسمت نام هر گروه نوار ابزار را ملاحظه می‌فرمایید. از این پس با این نامها در راهنما از آنها نام برده میشود.

نوار ابزار ویژه

جدول تنظیمات

نوار ابزار پایین

نوار راهنما

ابزارها

- افزودن متن
- افزودن شماره
- افزودن بارکد
- افزودن پس زمینه
- افزودن پاراگراف
- افزودن عکس
- افزودن شکل
- افزودن جدول
- افزودن خط
- QR بارکد دو بعدی
- بارکد دیتاماتریکس
- اتصال به دیتابیس
- رکورددهای دیتابیس
- تنظیمات قالب
- تنظیمات چاپ لیبل
- راهنما
- خروج

www.fardinkh.com

متن

۲- جهت وارد کردن متن دلخواه روی کلمه متن روی طرح دبل کلیک نمایید تا پنجره کوچکی باز شود و شما میتوانید در آنجا متن دلخواه را تایپ کرده و تایید را بزنید.

۲- همچنین میتوانید در جدول تنظیمات اندازه فونت و رنگ و زاویه و سایر قابلیتهای متن وارد شده را تنظیم نمایید. علاوه بر دبل کلیک کردن روی متن میتوانید متن مورد نظر را در جدول تنظیمات مقابل گزینه متن وارد نمایید.

۱- جهت افزودن متن به طرح خود در نوار ابزارها روی دکمه متن کلیک نمایید و سپس در محلی که میخواهید متن اضافه شود روی طرح خود کلیک نمایید. کلمه متن روی طرح شما قرار میگیرد.

جهت تنظیم محل متن کافی است ماوس را بر روی متن روی طرح قرار داده و دکمه چپ ماوس را نگه دارید و با جابجا کردن ماوس روی طرح متن مورد نظر را در محل مورد نظر تنظیم نمایید سپس دکمه چپ ماوس را رها کنید.

با انتخاب گزینه نقاط راهنما، نقاطی به حالت جدولی روی طرح شما با رنگ انتخاب شده نمایان خواهد شد که میتوانید در تنظیم متونی که طرح اضافه مینمایید شما را یاری نماید.

اندازه جدول نقاط راهنما با تعبیر این گزینه قابل تنظیم میباشد که فاصله نقطه ها را از هم مشخص میکند.

با انتخاب تنظیم با نقاط جابجا کردن متون روی طرح به حالت جدولی خواهد بود و متون در یک راستا قرار خواهند

اگر متن شما باید عمودی یا معکوس روی طرح قرار گیرد با تنظیم زاویه میتوانید آنرا بچرخانید و تنظیم نمایید.

چپ =	32.51 mm
بالا =	16.30 mm
رنگ	
چاپ	<input checked="" type="checkbox"/>
رنگ پس زمینه	
شیشه ای	<input checked="" type="checkbox"/>
حاشیه	0.00 mm
محل	<input type="checkbox"/>
فیلد	
از دیتابیس	<input type="checkbox"/>
اندازه فونت	10.00 mm
فونت	B Nikoo
Separation	0.00 mm
پر رنگ	<input type="checkbox"/>
خط دار	<input type="checkbox"/>
کج	<input type="checkbox"/>
متن	متن
فرمت	
چیدمان متن	abb
زاویه	0
حاشیه چپ =	0.50 mm
حاشیه بالا =	0.50 mm

ابزارها

- افزودن متن
- افزودن شماره
- افزودن بارکد
- افزودن پس زمینه
- افزودن پاراگراف
- افزودن عکس
- افزودن شکل
- افزودن جدول
- افزودن خط
- QR بارکد دو بعدی
- بارکد دیتاماتریکس
- اتصال به دیتابیس
- رکورد های دیتابیس
- تنظیمات قالب
- تنظیمات چاپ لیبل
- راهنما
- خروج

www.fardinkh.com

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

قیمت ۱۵۰۰۰۰ ریال

83888

وارد کردن کد بارکد

88888

نمایش کد زیر بارکد

تایید

حالت روی بارکد در طرح دبل کلیک نمایید تا پنجره کوچک وارد کردن کد بارکد باز شود. شماره و یا کد بارکد را در آن تایپ نموده و تایید

با تنظیم گزینه زاویه میتوانید بارکد را به حالت عمودی یا افقی یا با زاویه دلخواه قرار دهید.

برای تنظیم اندازه بارکد با تغییر اندازه پهنای بارکد در این قسمت میتوانید بارکد را کوچک یا بزرگ کنید.

اگر تیک نمایش کد زیر بارکد را بردارید شماره زیر بارکد نمایش داده نخواهد شد.

مانند حالت تنظیم محل متن با نگهداشتن دکمه چپ ماوس و جایجا کردن ماوس میتوانید بارکد را در محل مورد نظر روی طرح تنظیم نمایید.

با تنظیم گزینه فاصله میتوانید فاصله مابین اعداد یا حروف کد زیر بارکد را کم یا زیاد کنید. ضمناً میتوانید در همین قسمت فونت و اندازه آنرا نیز تنظیم نمایید.

با تنظیم گزینه ارتفاع میتوانید ارتفاع بارکد را کم یا زیاد کنید.

چپ =	10.31 mm
بالا =	12.73 mm
رنگ	
چاپ	<input checked="" type="checkbox"/>
رنگ پس زمینه	
شیشه ای	<input checked="" type="checkbox"/>
حاشیه	0.00 mm
محل	<input type="checkbox"/>
فیلد	
از دیتابیس	<input type="checkbox"/>
شناسه	Barcode1
زاویه	0
پهنای بارکد	0.30 mm
قطر خطوط	3.00
فاصله	1.50 mm
ارتفاع	10.00 mm
حاشیه چپ	3.00 mm
حاشیه بالا	0.00 mm
نمایش متن	<input checked="" type="checkbox"/>
چک سام	<input type="checkbox"/>
اندازه فونت	5.00 mm
فونت	Arial

75 priPrinter B Nikoo 10.00 Bold Italic

ابزارها

- افزودن متن
- افزودن شماره
- افزودن بارکد
- افزودن پس زمینه
- افزودن پاراگراف
- افزودن عکس
- افزودن شکل
- افزودن جدول
- افزودن خط
- QR بارکد دو بعدی
- بارکد دیتاماتریکس
- اتصال به دیتابیس
- رکورد های دیتابیس
- تنظیمات قالب
- تنظیمات چاپ لیبل
- راهنما
- خروج

www.fardinkh.com

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

قیمت ۱۵۰۰۰۰ ریال

1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 4 3

شما میتوانید به هر تعداد دلخواه به طریق گفته شده متن یا بارکد مستقل به طرح خود اضافه نمایید.

جهت راحتی در هنگام طراحی میتوانید از دکمه بزرگنمایی یا کوچکنمایی بزرگنمایی کوچکنمایی

جهت تنظیم هر متن یا بارکد روی طرح و یا تغییر آن می توانید با ماوس روی آن یک کلیک کرده تا انتخاب شود یک نوار قرمز دور آن قرار می گیرد. سپس در سمت راست در قسمت جدول تنظیمات میتوان کلیه تنظیمات آنرا مشخص نمود.

جدول تنظیمات

نرم افزار کلیه استانداردهای بارکد جهان را ساپورت مینماید. شما میتوانید نوع بارکد مورد نظر را با انتخاب گزینه نوع بارکد مشخص نمایید. اگر نمیدانید چه نوع بارکدی را انتخاب کنید code 128 A

رنگ	
چاپ	<input checked="" type="checkbox"/>
رنگ پس زمینه	
شیشه ای	<input checked="" type="checkbox"/>
حاشیه	0.00 mm
محل	<input type="checkbox"/>
فیلد	
از دیتابیس	<input type="checkbox"/>
شناسه	Barcode1
زاویه	0
پهنای بارکد	0.28 mm
قطر خطوط	2.00
فاصله	1.50 mm
ارتفاع	10.00 mm
حاشیه چپ	3.00 mm
حاشیه بالا	0.00 mm
نمایش متن	<input checked="" type="checkbox"/>
چک سام	<input type="checkbox"/>
اندازه فونت	5.00 mm
فونت	Arial
بارکد	123445566643
نوع بارکد	CODE128A

- CODE128A
- CODE128B
- CODE128C
- INTER_25
- INDUS_25
- MATRIX_25
- CODE11
- MSI

خط تراز نشانگر گوشه نشانگر خط کش تنظیم با نقاط نقاط راهنما 3.00

تنظیمات مورد انتخابی را میتوانید در جدول تنظیمات سمت راست نرم افزار مشخص نمایید. مانند فونت رنگ اندازه و زاویه و غیره

درباره

ابزارها

- افزودن متن
- افزودن شماره
- افزودن بارکد
- افزودن پس زمینه
- افزودن پاراگراف
- افزودن عکس
- افزودن شکل
- افزودن جدول
- افزودن خط
- QR با یک دو بعدی
- رکد دیتاماتریکس
- اتصال به دیتابیس
- رکورد های دیتابیس
- تنظیمات قالب
- تنظیمات چاپ لیبل
- راهنما
- خروج

www.fardinkh.com

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0 10 20 30 40 50 60 70 80

برای حذف یک بارکد و یا از متن کافی است آنرا روی طرح با کلیک ماوس انتخاب کرده و سپس دکمه حذف را بزنید. و یا با کلیک راست روی بارکد یا متن فوق و انتخاب گزینه حذف آنرا حذف نمایید.

تعداد صفحات جهت پیش نمایش را مشخص نمایید.

حالتی که متون و بارکد را روی طرح تنظیم نموده ایم برای دیدن نتیجه کار روی دکمه پیش نمایش در نوار بالا کلیک نمایید تا یک پنجره کوچک مانند شکل باز شود.

با کلیک روی این گزینه در نوار ابزار ویژه یک خط قاب کم رنگ دور طرح شما قرار میگیرد. برای حذف آن دکمه زیر آن را کلیک کنید.

تنظیمات چاپ و پیش نمایش

تعداد صفحات: 1

از صفحه: 1

تا صفحه: 1

چند برگه: 1

پیش نمایش


در این مرحله با سایر تنظیمات نیازی نیست همه را در حالت پیش فرض خود رها کنید و دکمه پیش نمایش را

چاپ طرح

شما میتوانید علاوه بر چاپ خروجی را به حالت عکس با فرمت دلخواه ذخیره نمایید. جهت ذخیره به حالت عکس روی این دکمه کلیک نمایید.

بستن و بازگشت به طرح اصلی

با باز شدن پنجره پیش نمایش میتوانید پیش را ببینید و در صورت تمایل چاپ نمایید. جهت بزرگ نمایی یا کوچک نمایی از دکمه های فوق استفاده نمایید.



خسته نباشید ! شما موفق به طراحی و چاپ لیبل شده اید. در قسمتهای بعد به بررسی سایر قابلیت های نرم افزار میپردازیم.
تلفن پشتیبانی و اطلاعات بیشتر : ۸۸۲۵۷۱۲۹ و ۰۹۳۶۰۹۵۵۵۱۸ گرو نرم افزاری فاسفتکو

